



การตั้งค่า Microsoft Outlook 2007


1. ที่แท็บเมนูที่ด้านบน เลือกเมนู "Tools" หลังจากนั้นเลือก "E-mail Accounts..." สำหรับเพิ่ม Email Address ที่ต้องการ
2. โปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างต้อนรับ เลือก "Next"



3. ให้เลือก "Yes" และเลือก "Next" เพื่อข้ามไปหน้าถัดไป



4. โปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างตามรูปทางด้านล่าง ทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม "Manually configure server setting or additional server types" และกดปุ่ม "Next"




The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Add New E-mail Account" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into two tabs: "Auto Account Setup" (selected) and "Manual Account Setup". The "Auto Account Setup" tab contains the following fields and options:

- Your Name:** A text input field with the example text "Example: Barbara Sankovic" below it.
- E-mail Address:** A text input field with the example text "Example: barbara@contoso.com" below it.
- Password:** A password input field.
- Retype Password:** A second password input field with the instruction "Type the password your Internet service provider has given you." below it.
- Manually configure server settings or additional server types**

At the bottom right of the dialog, there are three buttons: "< Back", "Next >" (highlighted with a yellow border), and "Cancel".

5. เลือก "Internet E-mail" และกดปุ่ม "Next"



4. โปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างตามรูปทางด้านล่าง ให้กำหนดค่าต่างๆ ให้เรียบร้อย และกดปุ่ม "More Setting..."

- Your Name : ให้ท่านใส่ชื่อและนามสกุล
- E-mail Address : ใส่ E-mail Address ที่ท่านต้องการ
- Account Type : เลือก POP3
- Incoming mail server (POP3) : ใส่ pop3.anet.net.th
- Outgoing mail server (SMTP) : ใส่ smtp4.anet.net.th (ในส่วนนี้หากใช้บริการ Internet รายอื่นๆ ให้ใส่ outgoing ของ Internet ที่ใช้งาน)
- User Name : ใส่ User ของ E-mail
- Password : ใส่ Password ของ E-mail

Add New E-mail Account

Internet E-mail Settings
Each of these settings are required to get your e-mail account working.

User Information

Your Name: System Anet

E-mail Address: system@anet.net.th

Server Information

Account Type: POP3

Incoming mail server: pop3.anet.net.th

Outgoing mail server (SMTP): smtp4.anet.net.th

Logon Information

User Name: system@anet.net.th

Password: *****

Remember password

Require logon using Secure Password Authentication (SPA)

Test Account Settings

After filling out the information on this screen, we recommend you test your account by clicking the button below. (Requires network connection)

Test Account Settings ...

More Settings ...

< Back Next > Cancel

5. โปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างตามรูปทางด้านล่าง เลือกแท็บ "Outgoing Server" ทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม "My outgoing server (SMTP) requires authentication" เลือก "Use same settings as my incoming mail server"

